

- MARGINWIDTH: تحدد مقدار المسافة الفارغة المتروكة للهوامش اليمنى واليسرى للإطار (بالبيكسل).

```
MARGINWIDTH="n"
```

- SCROLLING: تحدد إمكانية ظهور أو عدم ظهور أشرطة التصفح الأفقية والعمودية على جوانب أو أسفل الإطار. وتأخذ القيم yes للظهور. و no لعدم الظهور. و auto التي تحدد ظهور الأشرطة أو عدمه تلقائياً بحسب الحاجة إليها. تماماً كما يحدث في معظم تطبيقات Windows

```
SCROLLING="yes"  
SCROLLING="no"  
SCROLLING="auto"
```

- NORESIZE عند إضافة هذه الخاصية يتم منع عملية التحكم بحجم الإطار بالتصغير أو التكبير من خلال السحب والإفلات. وهي لا تأخذ أي قيم.

ولتوضيح مبدأ عمل هذه الخصائص إليك هذه الأمثلة، (سأقوم باستخدام الملف الرئيسي الذي أدرجت فيه الصورة في الدرس السابق، فهو أفضل مثال لتوضيحها). وقم بتفحصه والتدقيق في تفاصيله لكي تقارنها بما سينتج عن الأمثلة التالية، كذلك حاول القيام بتكبير الإطار أو تصغيره بوضع المؤشر على الحد ثم استخدام السحب والإفلات بالاتجاه المطلوب. وذلك لكي تستطيع تمييز عمل الخاصية NORESIZE

```
<FRAMESET COLS="50%,50%">  
<FRAME SRC="thedome.jpg" MARGINHEIGHT="40">  
<FRAME SRC="frame2.html">  
</FRAMESET>
```

```
<FRAMESET COLS="50%,50%">  
<FRAME SRC="thedome.jpg" MARGINHEIGHT="40" MARGINWIDTH="30">  
<FRAME SRC="frame2.html">  
</FRAMESET>
```

```
<FRAMESET COLS="50%,50%">  
<FRAME SRC="thedome.jpg" MARGINHEIGHT="40" MARGINWIDTH="30" SCROLLING="yes">  
<FRAME SRC="frame2.html">  
</FRAMESET>
```

```
<FRAMESET COLS="50%,50%">  
<FRAME SRC="thedome.jpg" MARGINHEIGHT="40" MARGINWIDTH="30" SCROLLING="yes" NORESIZE>  
<FRAME SRC="frame2.html">  
</FRAMESET>
```
