

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="Msie3"> MS Explorer 3.0<BR>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="Msie4"> MS Explorer 4.0<BR>  
</FORM>
```

- Sindbad 3.0
- Sindbad 4.0
- MS Explorer 3.0
- MS Explorer 4.0

وهناك خاصية تتعلق بهذا النوع من الحقول، وهي أنك إذا أردت أن يظهر أحدها وقد تم اختياره بشكل تلقائي فعليك بإضافة الخاصية CHECKED إليه، مع ترك كل الحرية للزائر في اختيار ما يريد في ما بعده.

```
<FORM>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="Sind3"> Sindbad 3.0 <BR>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="Sind4" CHECKED>  
Sindbad 4.0<BR>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="Msie3"> MS Explorer 3.0<BR>  
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="Msie4"> MS Explorer 4.0<BR>  
</FORM>
```

- Sindbad 3.0
- Sindbad 4.0
- MS Explorer 3.0
- MS Explorer 4.0

وأخيراً... أود أن أوضح لك الصورة التي يصلك بها النموذج عند اختيار أحد حقوله (ولنفترض أنه الخيار الثالث). وهي بالشكل التالي:

browser=Msie3

نأتي الآن إلى الشكل الثاني من أشكال الإختيار من متعدد والذي يدعى CHECKBOX. ظاهرياً لا يختلف هذا الشكل عن الشكل الذي سبقه، لكن عملياً هناك اختلافات جذرية من حيث المفهوم والتعريف. وأنا أفضل أن نبقى على استخدامنا للمثال السابق حتى يسهل علينا تمييز الفروق.

- Sindbad 3.0
- Sindbad 4.0
- MS Explorer 3.0
- MS Explorer 4.0

قبل أن نستمر لو قتم بالنقر على أكثر من حقل في القائمة السابقة فإن باستطاعتك اختيار أكثر من حقل في نفس الوقت! وهذا هو الفرق الأول بين CHECKBOX و RADIO ففي RADIO يمكن اختيار حقل واحد فقط ليس أكثر. لنقم الآن بتعريف هذه الحقول، وتسميتها بشكل مباشر ومن ثم سنعلق عليها: